

15.3.2 Rückspielen von manuellen Backup-Daten

Um den einwandfreien Betrieb der Wireless Professional WLZent und der Wireless Professional Software sicherzustellen, dürfen auf manuellem Wege nur Nutzdaten und Logfiles aus einem Backup der Wireless Professional Software in die Wireless Professional WLZent kopiert werden, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Achtung: Ein manuell erstellter Backup-Ordner darf nicht zurück auf die Wireless Professional WLZent kopiert werden!

15.3.2.1 Logfiles zurück kopieren

Logfiles werden von der Wireless Professional Software im Ordner „logs“ abgelegt. In den Backup-Ordner „wireless“ auf dem USB Stick ist der Inhalt des Ordners „logs“ zu kopieren.



Abbildung 72 Inhalt des logs Ordner im wireless Backup Ordner auf USB Stick

Um den gesamten Inhalt des Ordners zu kopieren, ist in der Titelleiste der Menüpunkt „Edit->Select All“ auszuwählen. Daraufhin werden alle Dateien im Ordner kopiert.




Abbildung 73 Filemanager alle Dateien markieren

Sind alle Dateien markiert, wählen Sie erneut im Titelménü „Edit“ aus. Erzeugen Sie mit „Edit->Copy“ eine Kopie der Dateien.

Die kopierten Dateien sollen den Inhalt des „logs“ Ordners im Ordner „wireless“ der Wireless Professional WLZent ersetzen.




Abbildung 74 logs Ordner im Verzeichnis wireless auf Wireless Professional WLZent

Zum Starten des Kopierenvorgangs öffnen Sie im Zielordner „logs“ das Kontextménü und wählen den Menüpunkt „Paste“. Da der Ordner bereits Dateien enthält, wird beim Starten des Kopiervorganges das Fenster „Confirm to replace files“ angezeigt.




Abbildung 75 Confirm to replace files Fenster

Im Fenster "Confirm to replace files" setzen Sie das Häkchen vor "Apply this option to all existing files" und bestätigen durch Tippen auf "Overwrite". Die Logfiles aus dem Backup ersetzen nun die auf der Wireless Professional WLZent vorhandenen Logfiles.

15.3.2.2 Datenbank zurück kopieren

Die Wireless Professional Software verwendet für die Verwaltung von Systemdaten eine Datenbank. Die Datenbank-Dateien befinden sich auf dem USB-Stick im Backup-Ordner „wireless/data/“.




Abbildung 76 data Ordner im wireless Backup Ordner auf USB Stick

Die Dateien „wirelessProfessional.db“ und „wirelessProfessional.db.bak“ müssen in den Ordner „data“ im Ordner „wireless“ der Wireless Professional WLZent zurück kopiert werden.